



E-Mail-Konten einrichten

Voraussetzungen:


- E-Mail-Programm (Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird, ...)
- E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort bekannt

Microsoft Outlook


1. Starten Sie MS Outlook und klicken Sie unter „Extras“ auf „E-Mail-Konten“.



2. Wählen Sie „Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen“ und klicken Sie auf „Weiter“.



3. Als Servertyp wählen Sie „POP3“ und klicken danach auf „Weiter“.



4. In die nächsten Eingabefelder kommen folgende Inhalte:

- Ihr Name: Der angezeigte Name bei dem Empfänger der E-Mail
- E-Mail-Adresse: Ihre E-Mail-Adresse
- Posteingangsserver: „mail.codab.de“
- Postausgangsserver: „mail.codab.de“
- Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse
- Kennwort: Das Passwort Ihres E-Mail-Kontos

Wenn Sie alles eingegeben haben, klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“





5. Hier wählen Sie die Registerkarte „Postausgangsserver“ aus und setzen den Hacken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

6. Zurück in den Einstellungen klicken Sie auf „Weiter >“ und zum Schluss noch auf „Fertig stellen“.

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen Serverinformationen

Ihr Name: Posteingangsserver (POP3):

E-Mail-Adresse: Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen Einstellungen testen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Kontoeinstellungen testen... Weitere Einstellungen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

FERTIG!