



## E-Mail-Konten einrichten

### Voraussetzungen:

- E-Mail-Programm (Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird, ...)
- E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort bekannt

## Outlook Express

1. Starten Sie Outlook Express und klicken Sie unter „Extras“ auf „Konten“.



2. Klicken Sie unter „Hinzufügen“ auf „E-Mail...“.



3. Geben Sie hier den Namen ein, der bei dem Empfänger der E-Mail angezeigt werden soll und klicken Sie dann auf „Weiter >“.



4. Schreiben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse in das Eingabefeld.



5. Unser Posteingangsserver ist ein „POP3“ Server.

Als Posteingangsserver geben Sie „mail.codab.de“ ein und als Postausgangsserver „mail.codab.de“. Klicken Sie auf „Weiter >“.





6. In das obere Feld schreiben Sie ihre E-Mail-Adresse und in das untere ihr Passwort. Sie können den Hacken bei „Kennwort speichern“ setzen um es nicht erneut eingeben zu müssen.

**ACHTUNG:** Danach kann jeder von diesem Rechner aus die E-Mails abrufen!

Klicken Sie auf „Weiter >“ und anschließend auf „Fertig stellen“.

7. Als nächstes klicken Sie auf das „Eigenschaften“ Feld um fortzufahren.

8. Klicken Sie auf die Registerkarte „Server“ und setzen Sie den Hacken bei „Server erfordert Authentifizierung“ und anschließend auf OK.

Das Internetkonten-Fenster kann nun auch geschlossen werden.

Assistent für den Internetzugang

Internet-E-Mail-Anmeldung

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)".

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Internetkonten

Alle E-Mail News Verzeichnisdienst

Konto	Typ	Verbindung
mail.codab.de	E-Mail (Standard)	Alle verfügbaren

Hinzufügen

Entfernen

**Eigenschaften**

Als Standard

Importieren...

Exportieren...

Reihenfolge...

Schließen

mail.codab.de Eigenschaften

Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert

Serverinformationen:

Posteingangsserver ist ein **POP3** Server.

Posteingang (POP3):

Postausgang (SMTP):

Posteingangsserver:

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung

Postausgangsserver:

Server erfordert Authentifizierung

OK Abbrechen Übernehmen

**FERTIG!**